

全体投影用 表示用パソコン チェックリスト

原則、初回の全体投影は有料レンタルのご利用を推奨しております。設定や確認は、情報保障の知識やパソコンスキルが必要です。

なお、お客様が表示用パソコンを準備される場合は、下記がすべて満たされていることを**必ずチェック**して頂いております。チェックがされていないことによる事由で、緊急で弊団体の表示パソコンを利用した際には、**追加料金が発生**することをご了承ください。

直前に有料レンタルをご希望されると、機器の調整が難しい場合があります。**2週間前にはご連絡**ください。

※行政や企業内で設定されたパソコンは、非常に堅牢なセキュリティで保護されている場合があります、設定の変更ができないことが多いです。

	項目	内容
1	<input type="checkbox"/> OS	Windows10
2	<input type="checkbox"/> LANポート	内蔵LANポート付き (※1)
3	<input type="checkbox"/> 権限	アドミニストレーター権限で使用可
4	<input type="checkbox"/> セキュリティ	ウイルス対策ソフトが最新のもの
5	<input type="checkbox"/> WindowsUpdate	最新
6	<input type="checkbox"/> パソコン設定	スクリーンセーバー「オフ」、スピーカー「ミュート」、電力の設定をすべて「なし」
7	<input type="checkbox"/> IPTalkのインストール (※2)	文字通訳ソフトのIPTalkの安定版をデスクトップにダウンロード (最新版推奨)
8	<input type="checkbox"/> IPTalk起動確認 (※2)	ウイルス対策ソフト、Windowsファイアウォールなど、セキュリティソフトの透過処理の実施
9	<input type="checkbox"/> LANケーブル	文字通訳者席から表示用パソコンまで届く長さのLANケーブルが準備されていること (※3)
10	<input type="checkbox"/> 投影機器 (プロジェクター等) の接続確認	表示用パソコンを使って投影機器で投影できることを確認
11	<input type="checkbox"/> 映像出力ケーブル	表示用パソコンから投影機器へ届く長さの映像出力ケーブルが準備されていること (※4) 表示用パソコンは通訳者席に設置します。

※1：内蔵LANポート

内蔵LANポートがない場合、LANアダプターご準備ください。
正常に有線接続ができるかの確認まで行っておいてください。



※2：IPTalk (あいびーとーく)

インターネットで無償配布されています。 <http://www.s-kurita.net/>
デスクトップに「IPTalk」というフォルダを作成し、IPTalkをダウンロードしてください。
※IPTalkのセットアップ作業のご依頼を有料で承っております。フラッシュメモリを使用します。

※3：LANケーブル

5～10mのLANケーブルの貸出 (事前予約：500円) もございます。
ただし、会場設定など事前にご連絡頂く必要があります。

※4 映像出力用ケーブル

貸出は行っておりません。